

ثانياً : المالية

7- الضبط :

جهزنا لك برنامج بنودي ليكون مساعدك الأسهل لبناء الإدارة المالية وإعداد العمليات المحاسبية لمنشأتك.
لماذا ضبط الإعدادات المالية؟
لأنه من خلال الإعدادات تستطيع:

- التحكم في اعداد مجموعة الميزانية العمومية للأرباح والخسائر.
- التحكم في أعداد بداية الترفيق لمخرجات سجلات ومدخلات العمليات والحركات المالية على بنودي .
- ضبط مستويات جدول الحسابات بحسب حاجة منشأتك .

7.1 مجموعة الميزانية العمومية للأرباح والخسائر.

لكل مشروع، مهما كان نوعه، مركز مالي (الميزانية العمومية) ، في تاريخ معين. ومن وجهة نظر أصحاب المشروع، يتمثل المركز المالي في مجموع الأصول، التي تمتلكها المنشأة، وما عليها من التزامات تجاه الآخرين. فإن الفرق بين الأصول والالتزامات (الخصوم) يمثل صافي المركز المالي، ويعبر عن حقوق أصحاب المشروع.

وتختلف العناصر المكونة للمركز المالي من مشروع إلى آخر، باختلاف العوامل التالية:

- اختلاف نوع المشروع
- اختلاف في مصادر الأموال

يتيح لك نظام بنودي التحكم في العناصر المكونة للميزانية العمومية حسب حاجة منشأتك بخطوات بسيطة

- **خطوات ضبط مجموعة الميزانية العمومية للأرباح والخسائر .**
- يمكنك التوجه إلى المالية << الضبط >> مجموعة الميزانية العمومية للأرباح والخسائر .

- يمكنك الضغط على علامة (+) لإضافة عنصر جديد للمجموعة .
** كما يمكنك التعديل والحذف على العناصر المضافة مسبقا .

#	الرمز	الاسم
1	A001	الخصوم والالتزامات
2	A003	الأصول المتداولة
3	A005	الأصول الثابتة
4	A006	الاستثمارات
5	A008	تكلفة البضاعة المباعة
6	A009	تكلفة البضائع المشتراة
7	A010	المصروفات والنفقات
8	A011	المصروفات أخرى
9	A013	الإيرادات

- يمكنك إدخال اسم العنصر باللغتين العربية وكذلك اللغة الانجليزية بالضغط على الايقونة المحددة داخل المربع وتتم العملية بالضغط على علامة الحفظ المشار إليها بالسهم في الصورة التالية .

#	الرمز	الاسم
1	A001	الخصوم والالتزامات
2	A003	الأصول المتداولة
3	A005	الأصول الثابتة
4	A006	الاستثمارات
5	A008	تكلفة البضاعة المباعة
6	A009	تكلفة البضائع المشتراة
7	A010	المصروفات والنفقات
8	A011	المصروفات أخرى
9	A013	الإيرادات
10		مضريبة الدخل


- بعد اضافة اسم المنتج باللغة الانجليزية اضغط "OK" لتتم عملية الادخال.

#	الرمز	الاسم
1	A001	الخصوم والالتزامات
2	A003	الأصول المتداولة
3	A005	الأصول الثابتة
4	A006	الاستثمارات
5	A008	تكلفة البضاعة المباعة
6	A009	تكلفة البضائع المشتراة
7	A010	المصروفات والنفقات
8	A011	المصروفات أخرى
9	A013	الإيرادات
10		مضريبة الدخل


7.2 إعدادات بداية الترميم :

يتيح لك بنودي التحكم في أعداد بداية الترميم لمخرجات سجلات ومدخلات العمليات والحركات المالية بكل سهولة .

- ← خطوات ضبط إعدادات بداية الترميم :
- يمكنك التوجه إلى المالية << الضبط >> إعدادات بداية الترميم.



- أولاً يمكنك الضغط على " تعديل " من أسفل يمين الصفحة



- يمكنك تحديد الاجابة "نعم" اذا كنت ترغب في أن يقوم النظام بتوليد بداية الرقم التسلسلي بشكل تلقائي أو "لا" اذا كنت ترغب في ادخال الرقم التسلسلي للمدخلات يدويا .
- إذا كنت ترغب في ادخال الارقام التسلسلية يدويا يمكنك تحديد رقم المعرف وكذلك رقم الابتداء التسلسلي حسب رغبتك .
- بالضغط على أمر " حفظ " يتم حفظ الاعدادات وينعكس ذلك على عملية الأذخال مباشرة .

7.3 ضبط مستويات جدول الحسابات :

الخطوة الأولى في بناء أي نظام محاسبي هي بناء جدول الحسابات وهو عبارة عن إعطاء كل حساب رقم يشير إليه ، ويختلف تقسيم مستويات جدول الحسابات من شركة إلى أخرى حسب حجمها ونشاطها

يمكنك التحكم في ضبط رموز الحسابات لكل مستوى في جدول الحسابات بحسب حاجة منشأتك .

← خطوات ضبط مستويات جدول الحسابات :

- يمكنك التوجه إلى المالية << الضبط << مستويات جدول الحسابات .

- أولاً يمكنك الضغط على خيار "تعديل" من أسفل يمين الصفحة .
 - قم بضبط إعدادات رموز مستويات جدول الحسابات حسب رغبتك .
 - بالضغط على " حفظ" من أسفل يمين الصفحة تتم العملية .
- ملاحظة :** لا يمكن التعديل على المستويات بعد اضافة الحسابات للجدول , ويمكن التعديل عليها فقط اذا كان الحساب الرئيسي فارغاً .

مستويات جدول الحسابات

رمز من إنشاء التلميم

<input type="checkbox"/> نشط	مستوى *3 عدد الرموز *	2	بيدو الإخراج الخاص بك كما يلي: 1112233
<input type="checkbox"/> نشط	مستوى *2 عدد الرموز *	2	بيدو الإخراج الخاص بك كما يلي: 11122
<input type="checkbox"/> نشط	مستوى *1 عدد الرموز *	4	بيدو الإخراج الخاص بك كما يلي: 1111
<input type="checkbox"/> نشط	مستوى *4 عدد الرموز *	4	بيدو الإخراج الخاص بك كما يلي: 11122334444
<input type="checkbox"/> نشط	مستوى *5 عدد الرموز *	3	بيدو الإخراج الخاص بك كما يلي: 11122334444555